

## EINDTOETS PO 2020 EN CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EINDEXAMENS VO 2020 MET KURZWEIL 3000

### Spraaksynthese PDF-bestand omzetten naar KES-bestand


Het spraaksynthese PDF-bestand dient omgezet te worden naar een Kurzweil bestand (KES-bestand), om de kwaliteitscriteria (zoals automatische taalwisselingen) te waarborgen, is het belangrijk onderstaande stappen te volgen:

- Update de PDFtoKES tool naar versie 2.0.
- Plaats de cd met de eindtoets/het examen in de computer.
- Open PDFtoKES via het icoontje op uw bureaublad (in enkele gevallen dient u eerst Kurzweil op te starten voordat u PDFtoKES opstart).

Wat doet u precies in de PDFtoKES-TOOL?

1. **Selecteer pdf- bestanden in de map:** klik op => de bovenste blauwe knop met de witte pijl. Navigeer naar de cd met de eindtoets/eindexamens of naar de map waar deze zijn opgeslagen en klik op OK. Kies de documenten (vink aan) die u wilt converteren (omzetten) en klik op => accepteren.
2. **Selecteer doelmap:** Stel vervolgens een doelmap in waar de eindtoets/het eindexamen als KESbestand kan worden opgeslagen. Klik op => de tweede blauwe knop met witte pijl om deze map te selecteren en klik op OK.
3. **Opties aanpassen:** Controleer of de conversie opties goed staan ingesteld. Naast de standaardopties in de linkerkolom vinkt u ook de juiste toetsbeveiliging aan (afhankelijk van de toegekende faciliteiten, voor meer informatie over regelgeving zie: [www.examenblad.nl](http://www.examenblad.nl) of [www.centraleeindtoetspo.nl](http://www.centraleeindtoetspo.nl) of <http://www.toets.nl/basisonderwijs/iop-eindtoets>)

Zie onderstaand screenshot:



**Sensotec PDFtoKES**

Toon rapport Info

1. Selecteer pdf-bestanden in de map:

Aantal pdf-bestanden: 1 Totaal aantal pagina's: 9

Benodigde conversietijd: 18 sec.

2. Selecteer doelmap:

3. Opties aanpassen:

<input checked="" type="checkbox"/> Neem de pdf-taaltags over.	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard toetsbeveiliging.
<input checked="" type="checkbox"/> Neem de pdf-leesvolgordetags over.	<input checked="" type="checkbox"/> Extra toetsbeveiliging spellingscontrole.
<input checked="" type="checkbox"/> Kolomherkenning bij getagde pdf-documenten.	<input type="checkbox"/> Converteren naar zwart-wit "KES-bestand".
<input checked="" type="checkbox"/> Kolomherkenning bij niet-getagde pdf-documenten.	<input type="checkbox"/> Na conversie een rapport weergeven.

Conversie starten

Aanvinken bij CSE's én Centrale Eindtoets

Alléén aanvinken bij Centrale Eindtoets PO. Faciliteit mag worden toegekend aan leerlingen met dyslexie bij CSE's VO

#### 'Standaard toetsbeveiliging' houdt in:

- Woordenboek geblokkeerd
- Alle onlinefuncties van Kurzweil zijn geblokkeerd
- Synoniemenfunctie geblokkeerd

#### 'Extra toetsbeveiliging' houdt in:

- Spellingcontrole geblokkeerd
- Woordvoorspeller geblokkeerd

4. Klik **vervolgens** op de groene knop '**Conversie starten**' om de conversie van PDF naar KES document te starten. Zodra dit klaar is zal er een melding komen over het aantal bestanden dat is omgezet, sluit deze melding en navigeer naar de doelmap (opent automatisch).
5. Dubbelklik op een KES bestand om dit te openen. Let op, gebruikers van de USB-versie van Kurzweil dienen Kurzweil te en door middel van knop 'openen' naar de map te gaan waar de KES-bestanden zijn opgeslagen. Het examen is nu klaar voor gebruik.

### Gebruik usb-stick en Kes-Tools installeren

#### Versie 14

Om met Kurzweil 3000 V14 te kunnen werken is een installatie nodig op de computer. Met deze installatie worden ook meteen de KES-Tools geïnstalleerd. Let hierbij op dat u de KES-Tools na installatie update naar versie 2.0

Let op: Voor installatie is het altijd nodig om Administrator rechten te hebben. Een beheerder is vaak niet voldoende. Overleg dit met uw ICT afdeling of ICT beheer bedrijf.

Let op: Als er al een installatie van Kurzweil V14 op de computer aanwezig is, omdat u normaal gesproken met een netwerkversie of weblicentie werkt, dan is een nieuwe installatie van Kurzweil niet nodig. Controleer wel even of de KES-Tools versie 2.0 zijn.

#### Versie 15

Om met Kurzweil 3000 V15 te kunnen werken is een installatie nodig op de computer. Met deze installatie worden ook meteen de KES-Tools geïnstalleerd. Bij de installatie van Kurzweil versie 15, wordt direct versie 2.0 van de KES-Tools geïnstalleerd.

Let op: Voor installatie is het altijd nodig om Administrator rechten te hebben. Een beheerder is vaak niet voldoende. Overleg dit met uw ICT afdeling of ICT beheer bedrijf.

Let op: Als er al een installatie van Kurzweil V15 op de computer aanwezig is, omdat u normaal gesproken met een netwerkversie of weblicentie werkt, dan is een nieuwe installatie van Kurzweil niet nodig.

#### Versie 16

Om met Kurzweil 3000 V15 te kunnen werken is een installatie nodig op de computer. Met deze installatie worden ook meteen de KES-Tools geïnstalleerd. Bij de installatie van Kurzweil versie 15, wordt direct versie 2.0 van de KES-Tools geïnstalleerd.

Let op: Voor installatie is het altijd nodig om Administrator rechten te hebben. Een beheerder is vaak niet voldoende. Overleg dit met uw ICT afdeling of ICT beheer bedrijf.

Let op: Als er al een installatie van Kurzweil V15 op de computer aanwezig is, dan is een nieuwe installatie van Kurzweil niet nodig.

#### Downloadlinks voor de KES-Tools:

<http://download.lexima.nl/producten/kes-tools/>

#### Technische ondersteuning

Het examen is het ultieme moment waarop een leerling kan laten zien wat hij kan. Voor leerlingen met dyslexie is de weg naar het examen vaak al een hele worsteling geweest. Lexima spant zich in om mensen met dyslexie te laten slagen. Op school en in de maatschappij. Als u ons nodig heeft om het moment suprême voor uw examenkandidaten

met dyslexie zo goed mogelijk te laten verlopen, neem dan contact met ons op via [helpdesk@lexima.nl](mailto:helpdesk@lexima.nl) of **033 434 8000**. Het is verstandig om ruim tevoren te overleggen als u extra ondersteuning nodig heeft.